

Zugriff mit Mobilteil auf Kassensystem

Einstellungen am Hauptsystem:

Auf dem Hauptkassensystem muss in der Windows-Firewall die Datei- und Druckerfreigabe aktiviert werden.

Zusätzlich muss der Port 80 für http bzw. Port 443 für https unter Eingehende Regeln in der Windows-Firewall freigeschalten werden.

Am Hauptkassensystem muss eine statische IP-Adresse vergeben sein.

In SITPOS muss für jedes gleichzeitig aktive Mobilteil eine gültige Benutzerlizenz hinterlegt sein.

Einstellungen am Mobilteil:

Das Mobilteil muss sich im selben Netz befinden, wie das Hauptsystem.

Wenn der DHCP-Dienst im Netz aktiv ist, dann muss man das Mobilteil nur mit dem WLAN-Netz verbinden. Eine Adresse wird automatisch zugewiesen.

Falls DHCP nicht aktiv ist, dann muss das Mobilteil mit einer statischen Adresse konfiguriert werden. Beim Verbindungsversuch mit dem gewünschten WLAN-Netz kann eingestellt werden, ob eine Adresse über DHCP angefordert werden soll, oder, ob man eine statische Adresse vergeben will.

Auf dem Mobilteil muss die aktuellste Version von Google Chrome installiert sein.

Folgendes ist in der Adressleiste von Chrome einzutragen um auf das Hauptsystem zugreifen zu können:

<IP-Adresse des Hauptsystems>/sitpos/index.php?kennung=<Auflösung>

Bsp. für IP-Adresse: **172.20.0.200**

Mögliche Auflösungen:

- **1024x600** (Querformat; komplettes Menü)
- **1024x768** (Querformat; komplettes Menü)
- **1280x800** (Querformat; komplettes Menü)
- **handy** (Hochformat; reduziertes Menü)
- **tablet** (Hochformat; reduziertes Menü)

Nach Eingabe des Links gelangt man auf die Benutzerauswahl von SITPOS.

Danach im Menü von Chrome auf „Zum Startbildschirm hinzu“ klicken und das Symbol benennen, um es auf dem Home-Screen hinzuzufügen.

Jetzt ist auf dem Home-Screen eine Verknüpfung zu finden, die SITPOS auf dem Mobilteil im Vollbildmodus startet.